

Instruções m³ faltante

O sistema possibilita cálculo automático do m³ faltante. Para ativar o cálculo, em cada programação com volume abaixo do mínimo, você precisa informar apenas o valor unitário do metro faltante. No faturamento, o sistema irá fazer o cálculo automaticamente em função da metragem efetivamente entregue. Para configurar a metragem mínima da sua usina, vá na administração do sistema (item 2 abaixo) - este valor é fixo por usina.

1. Informando o valor do m³ faltante na programação

1.1. Na tela da programação, preencha o valor **unitário** do m³ faltante que o sistema fará o resto.



The image shows a screenshot of a web form for programming. The form has several input fields with labels on the left and values on the right. A red arrow points to the 'Faltante R\$/m3' field, which contains the value '0,00'. The other fields and their values are: 'Bombista' (empty), 'Valor bomba R\$' (0,00), 'Volume mínimo m3' (0,00), 'Endereço' (empty), 'CEP' (empty), 'Logradouro' (empty), and 'Bairro' (empty).

Bombista	
Valor bomba R\$	0,00
Volume mínimo m3	0,00
Faltante R\$/m3	0,00
Endereço	
	CEP
	Logradouro
	Bairro

Observações:

- Caso você não desejar cobrar faltante de determinado cliente/obra, deixe o campo acima zerado.
- O valor só será calculado/inserido no **faturamento** da obra caso o volume total **entregue** esteja abaixo do limite cadastrado na usina.

Exemplos:

- Sua usina definiu **4,0 m³** como sendo o volume mínimo (lembre que esta configuração é fixa, definida pelo Administrador);

- **PED 001287/18 - OBRA SR. FULANO**

Traço: FCK30 B0 S12 a **R\$ 260,00** / metro

Faltante R\$/m³ na programação: **R\$ 80,00**

Volume programado: **3,0 m³**

Volume entregue na obra: **3,5 m³**

Total da fatura:

FCK30: R\$ 260,00 x 3,5 = R\$ 910,00

M3 FALTANTE: R\$ R\$ 40,00 referentes a 0,5m³ x 80,00 (**4,0 - 3,5**)

TOTAL R\$ 950,00

- Sua usina definiu **6,0 m³** como sendo o volume mínimo (lembre que esta configuração é fixa, definida pelo Administrador);

- **PED 001344/18 - OBRA SR. BELTRANO**

Traço: FCK25 B0 S12 a **R\$ 250,00** / metro

Faltante R\$/m³ na programação: **R\$ 100,00**

Volume programado: **2,5 m³**

Volume entregue na obra: **2,5 m³**

Total da fatura:

FCK25: R\$ 250,00 x 2,5 = R\$ 625,00

M3 FALTANTE: R\$ R\$ 350,00 referentes a 3,5m³ x 100,00 (**6,0 - 2,5**)

TOTAL R\$ 975,00

- **PED 001439/18 - OBRA SR. SICRANO**

Traço: FCK20 B0 S12 a **R\$ 240,00** / metro

Faltante R\$/m³ na programação: **R\$ 0,00**

Volume programado: **2,0 m³**

Volume entregue na obra: **2,0 m³**

Total da fatura:


FCK20: R\$ 240,00 x 2,0 = R\$ 480,00

M3 FALTANTE: R\$ R\$ 0,00 (não foi cobrado no pedido)


TOTAL R\$ 480,00

2. Como configurar a metragem mínima para sua usina

2.1. Clique na área de administração conforme a figura abaixo. Caso você não possua acesso, repasse para o administrador do sistema que possui os acessos devidos:



2.2. Na próxima tela, procure a linha **Configuração Geral** e clique em **Configurar**:



2.3. Role a tela até o campo **Volume mínimo m3/faltante**, preencha a metragem e clique em **Salvar**.

Revision #1

Created 2026-03-23 20:11:49 UTC by admin

Updated 2026-03-23 20:11:49 UTC by admin