
Instruções m³ faltante

O sistema possibilita cálculo automático do m³ faltante. Para ativar o cálculo, em cada programação com volume abaixo do mínimo, você precisa informar apenas o valor unitário do metro faltante. No faturamento, o sistema irá fazer o cálculo automaticamente em função da metragem efetivamente entregue. Para configurar a metragem mínima da sua usina, vá na administração do sistema (item 2 abaixo) - este valor é fixo por usina.

1. Informando o valor do m³ faltante na programação

1.1. Na tela da programação, preencha o valor **unitário** do m³ faltante que o sistema fará o resto.



Observações:

- Caso você não desejar cobrar faltante de determinado cliente/obra, deixe o campo acima zerado.
- O valor só será calculado/inserido no **faturamento** da obra caso o volume total **entregue** esteja abaixo do limite cadastrado na usina.

Exemplos:

- Sua usina definiu **4,0 m³** como sendo o volume mínimo (lembre que esta configuração é fixa, definida pelo Administrador);
- **PED 001287/18 - OBRA SR. FULANO**
  Traço: FCK30 B0 S12 a **R$ 260,00** / metro


Faltante R$/m3 na programação: **R$ 80,00**
Volume programado: **3,0 m³**
Volume entregue na obra: **3,5 m³**
Total da fatura:
FCK30: R$ 260,00 x 3,5 = R$ 910,00
M3 FALTANTE: R$ R$ 40,00 referentes a 0,5m³ x 80,00 (**4,0** - **3,5**)
TOTAL **R$ 950,00**

- Sua usina definiu **6,0 m³** como sendo o volume mínimo (lembre que esta configuração é fixa, definida pelo Administrador);
- **PED 001344/18 - OBRA SR. BELTRANO**
Traço: FCK25 B0 S12 a **R$ 250,00** / metro
Faltante R$/m3 na programação: **R$ 100,00**
Volume programado: **2,5 m³**
Volume entregue na obra: **2,5 m³**
Total da fatura:
FCK25: R$ 250,00 x 2,5 = R$ 625,00
M3 FALTANTE: R$ R$ 350,00 referentes a 3,5m³ x 100,00 (**6,0** - **2,5**)
TOTAL **R$ 975,00**


- **PED 001439/18 - OBRA SR. SICRANO**
Traço: FCK20 B0 S12 a **R$ 240,00** / metro
Faltante R$/m3 na programação: **R$ 0,00**
Volume programado: **2,0 m³**
Volume entregue na obra: **2,0 m³**
Total da fatura:
FCK20: R$ 240,00 x 2,0 = R$ 480,00
M3 FALTANTE: R$ R$ 0,00 (não foi cobrado no pedido)
TOTAL **R$ 480,00**

2. Como configurar a metragem mínima para sua usina

2.1. Clique na área de administração conforme a figura abaixo. Caso você não possua acesso, repasse para o administrador do sistema que possui os acessos devidos:



2.2. Na próxima tela, procure a linha **Configuração Geral** e clique em **Configurar**:



2.3. Role a tela até o campo **Volume mínimo m3/faltante**, preencha a metragem e clique em **Salvar**.

Revision #1
Created 2026-03-23 20:11:49 UTC by admin
Updated 2026-03-23 20:11:49 UTC by admin