


Concreto

Instruções de bombeado na programação

O sistema permite que seja informado o bombista e os valores acertados com ele para qualquer programação. A taxa de bomba será inserida automaticamente no faturamento do cliente, desde que os dados sejam corretamente cadastrados. Veja exemplo abaixo:


Passo 1 - Cadastro dos Bombistas

1.1. Menu Empresas > Criar > Tipo > **Bombista**



Passo 2 - Definindo o bombeamento na programação/contrato

2.1. Menu Comercial > Criar > Pedido - os dados do bombeamento saem do corpo do PED e vão para uma área própria, permitindo cadastrar mais de 1 tipo de bombeamento para uma mesma programação/obra. O princípio de cálculo se mantém, mas você passa a cadastrar o(s) bombeamento(s) clicando em "Criar" no bloco próprio de "Bombeamento"



Bombeamento ?					+ Criar
Bombista	Tipo	Valor bomba R\$	Volume mínimo m3	Adicional R\$/m3 (cliente)	
AQUI TEM BOMBA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	BOMBA ESTACIONÁRIA	900,00	30,00	30,00	

Bombista - Informe o nome do bombista; este campo não é obrigatório mas se for informado, será exibido para o balanceiro como padrão. O balanceiro sempre poderá alterar o bombista em tempo de carga.

Tipo - Informe o tipo de bomba contratada; caso a obra utilize vários traços para várias peças com aplicações diferentes, insira os diversos tipos de bombeamento e os respectivos valores negociados aqui. Este campo é importante e obrigatório pois cada tipo de bomba possui sua faixa de preço, e o balanceiro não poderá selecionar tipos diferentes dos que você definiu aqui. Exemplo: você cadastra apenas preço de "bomba estacionária alta pressão", o balanceiro não terá como selecionar "bomba lança". Caso não seja cadastrada nenhuma bomba, o balanceiro não conseguirá informar bombeado durante a carga. Veja a observação (g) abaixo.

Concreto

Bombeado PED 000006/20

Bombista: AQUI TEM BOMBA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Valor bomba R\$: 900,00

Volume mínimo m3: 30,00

Tipo: BOMBA ESTACIONÁRIA

Adicional R\$/m3 (bombista):

Adicional R\$/m3 (cliente):

Salvar Cancelar

BOMBA ESTACIONÁRIA

BOMBA ESTACIONÁRIA ALTA PRESSÃO

BOMBA LANÇA

Valor bomba R\$ - a taxa fixa cobrada pelo bombeamento, amarrado ao tipo da bomba acima;

Volume mínimo m3 - o volume mínimo vinculado à taxa fixa que você informou acima; este preenchimento só é obrigatório se você quiser cobrar adicional caso o volume exceda o combinado com o cliente; caso contrário, pode deixar zerado este e os outros 2 campos abaixo;

Adicional R\$/m3 (bombista) - o valor cobrado pelo bombista por metro que exceder o volume mínimo que você informou acima. Este valor só será calculado se o volume entregue/bombeado exceder o mínimo acima;

Adicional R\$/m3 (cliente) - mesmo raciocínio, mas este valor será cobrado do cliente e será calculado no faturamento da obra. Este campo permite um repasse ao seu cliente do valor bombeado, se o volume mínimo entregue/bombeado exceder o mínimo acima;

Observações importantes:

- a)** A taxa de bomba só será inserida no faturamento se o balanceiro informar o bombista *****e***** os valores da bomba tiverem sido informados na programação;
- b)** O valor adicional só será acrescentado no faturamento se a entrega ultrapassar o volume informado em **Volume mínimo** para cada tipo de bomba;
- c)** Se não houver taxa mínima, e o valor bombeado for apenas por metro, você também precisa informar o bombista, valor da bomba R\$ 1,00 e os adicionais por metro - deixando 0,00 no volume mínimo. Desta forma, tudo será considerado como "excedente" e será cobrado proporcional ao "valor excedente";
- d)** Se o valor for fechado, sem cobrança de excedente, basta preencher o bombista, tipo e o valor da bomba, deixando os demais campos em branco (mínimo e excedentes);
- e)** Detalhe de como o exemplo acima sairá no faturamento do cliente; observe que, pelo total entregue de 24 m³ estar abaixo do volume mínimo de 30 m³ informado na programação, a cobrança foi apenas com a taxa básica de R\$ 900,00;

Concreto

Faturamento, Itens				+ Criar
Produto	Observações do item	Quantidade	Unitário R\$	
FCK 25 BRITA 0 SLUMP +- 180 F025B00S180	REM 5061-5063-5065-5067-Rua Magarinos Torres	24,00	295,00	
TAXA DE BOMBA TX BOMBA	REM 5061-5063-5065-5067	1,00	900,00	

f) Detalhe de como o exemplo acima sairá no faturamento do cliente quando o total entregue 32 m³ é superior ao volume mínimo de 30 m³ informado na programação, a cobrança será R\$ 900,00 + (2,00 m³ x R\$ 30,00) = R\$ 960,00:

Faturamento, Itens				+ Criar
Produto	Observações do item	Quantidade	Unitário R\$	
FCK 25 BRITA 0 SLUMP +- 180 F025B00S180	REM 5061-5063-5065-5067-Rua Magarinos Torres	32,00	295,00	
TAXA DE BOMBA TX BOMBA	REM 5061-5063-5065-5067	1,00	960,00	

g) Exemplo de 2 tipos de bomba definidos em uma obra, e a tela utilizada pelo balanceiro com os tipos que você definiu para a obra:

Bombeamento ?					+ Criar
Bombista	Tipo	Valor bomba R\$	Volume mínimo m3	Adicional R\$/m3 (cliente)	
AQUI TEM BOMBA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	BOMBA ESTACIONÁRIA	500,00	40,00	30,00	
AQUI TEM BOMBA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	BOMBA LANÇA	1.550,00	60,00	55,00	

Concreto

Selecione

Quant a produzir (m3)	Aproveitamento (m3) <small>?</small>	Umidade Areia %	Areia Artificial %
<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text" value="2,00"/>
Veículo	Motorista		
<input type="text" value="BT-170 DXU2113"/>	<input type="text" value="GILMAR DE JESUS MARINHO"/>		
Número do lacre	Horário de saída		
<input type="text" value="77777"/>	<input type="text" value="Imediato"/>		
Dados adicionais	Frete		
<input type="text"/>	<input type="text" value="Entrega (CIF)"/>		
Bombista	Tipo Bomba		
<input type="text" value="AQUI TEM BOMBA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA"/>	<div><div></div><div>BOMBA ESTACIONÁRIA</div><div>BOMBA LANÇA</div></div>		
Gerar CP/Qualidade			
<input type="text" value="Não"/>			

Gerar Recibo

Reimprimir

Laudo

Cancelar

ID de solução único: #1044

Autor: : Fernando

Última atualização: 2020-12-05 15:29